

Les Préférences Système

Par David Bosman

J'avais espéré pouvoir caser cette brève série de conseils dans le numéro 1 de Compétence Mac, mais la place a manqué.

Je pourrais les publier dans le numéro 2, mais ce serait bête. D'autant plus bête que ça correspond exactement au sujet du premier numéro : découvrir Leopard !



Supplément gratuit à Compétence Mac 01

www.competencemac.com

Vous les avez découvertes à différents endroits de Compétence Mac #1. Elles sont accessibles via le menu **Pomme | Préférences Système**. Elles regroupent tous les paramètres de votre Mac :



« Autre », en bas, contiendra des options différentes d'un Mac à l'autre : elle rassemble les plugins que vous choisissez d'installer. Ici, j'ai installé Fan Control (pour réduire la vitesse des ventilos de mon MacBookPro), Flip4Mac et Perian (pour disposer de codecs vidéos) ainsi que Witch (pour naviguer plus facilement d'une fenêtre à l'autre). C'est un nouvel ordinateur, il n'a pas encore reçus tous les plugins que j'utilise normalement ☺

Inutile de vous présenter chaque Préférence : cliquez dessus pour accéder aux réglages et, surtout, à l'aide intégrée (le bouton en forme de point d'interrogation). En voici une poignée qu'il vaut mieux personnaliser, à mon avis.

NOUVEAU www.competencemac.com

Compétence **Mac**
Le plaisir d'apprendre

Apprivoisez Leopard Mac OS X 10.5-2
Apprenez à utiliser votre Mac et iLife

CHOISISSEZ VOTRE MAC
Nos conseils d'achat

TIME MACHINE
Choisir un disque dur
Faire des sauvegardes

QUELLE SUITE BUREAUTIQUE ?
iWork, Office 2008
ou NeoOffice


IPOD ET ITUNES
Contrôler votre baladeur
Gérer vos listes, copier vos CD

Avril/Mai 2008 - France 7 € - Belgique 7 € - DOM 7,50 € - Suisse 12 CHF - Canada 11,95 \$Can - TCM Surface 1200 XPF


Découvrir Leopard

Lissage du texte

Le texte affiché à l'écran est composé de pixels, si vous trouvez qu'il a l'air un peu trop « hachuré » (*pixelisé* est le terme technique) ou, au contraire, trop doux (on dit qu'il est *lissé*), allez dans **Apparence** et en bas de la fenêtre choisissez un autre réglage :




Bizarrement, alors que tous les Mac sont livrés avec des écrans plats (ou pas d'écran), le réglage par défaut n'est pas le meilleur pour les écrans plats ! CRT correspond aux écrans à tube cathodique :



Selon la résolution et la taille de votre écran modifiez la taille minimale des polices à lisser : trop petites elles deviendront moins lisibles.

Désactiver les sons !


Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est le genre de chose qui me rend dingue... ding, dong : les bruitages à chaque opération ! Beep, Gong. Bref, il est possible de les désactiver, heureusement. Allez dans les préférences **Son** :



Décochez la première option pour désactiver les bruitages dans le Finder. Décochez la dernière pour désactiver les petits bruits quand vous utilisez Front Row.


Sortie et entrée audio

Vous voulez utiliser un Micro ou une carte son externe ? Cela se règle aussi dans les préférences **Son**. Notez les onglets, dans lesquels vous pouvez définir la source audio et la sortie (par exemple un casque micro) :



Régler la vitesse de la souris, régler le Trackpad

Votre souris est trop lente ? Allez dans les Préférences **Clavier et souris** et réglez sa vitesse. Même chose si vous disposez d'un portable pour régler la vitesse du trackpad :




Un autre réglage très utile pour votre trackpad : cochez **Clic** et cochez ensuite **Utilisez le trackpad avec deux doigts pour effectuer un clic secondaire**. Le clic droit est accessible lorsque vous tapez (douce) avec deux doigts en même temps. Super pratique !

Dernière option de la fenêtre **Ignorer le trackpad lorsque la souris est connectée** permet de le désactiver lorsque vous utilisez une souris externe USB ou Bluetooth. Ça évite de cliquer par accident si vous laissez traîner vos pouces lorsque vous tapez au clavier.

Vitesse de frappe

C'est quelque chose qui peut surprendre le switcher qui vient du monde Windows : le déplacement du chariot dans le texte peut sembler lent, ainsi que la vitesse avant répétition d'une touche. Cliquez sur l'onglet **Clavier** :



Déplacez les deux curseurs pour modifier la vitesse à votre convenance .

Si vous ne voulez pas utiliser les touches spéciales du clavier pour Dashboard, Exposé, etc. Cochez l'option Utiliser les touches F1, F2...

Si vous disposez d'un clavier rétroéclairé, c'est là que vous régler le rétro-éclairage.

Calibrer l'écran

Calibrer l'écran consiste à améliorer le rendu des couleurs. Bon, là je vais la faire courte car il faudrait plusieurs pages pour entrer dans les détails, et cela sort largement du cadre de ce numéro (nous avons publié un pas à pas dans Compétence Photo numéro 2, si ça vous intéresse).


Mais il y a une chose que vous pouvez faire très facilement : corriger le gamma.

Allez dans les préférences **Moniteurs** et affichez l'onglet **Couleur**. Cliquez sur le bouton **Étalonner** pour lancer l'assistant. Idéalement, il faudrait utiliser le mode **Expert**, mais nous n'en avons pas besoin pour corriger le gamma :



Le mode Expert permet un réglage un peu plus précis, entre autre chose des dominantes colorées. Vous pouvez l'expérimenter, il est toujours possible de revenir aux réglages d'usine !

Cliquez sur **Continuer** et cochez **Gamma télévision 2,2** :



Ce réglage rend votre écran plus sombre. Du coup, ce que vous voyez ressemble plus à ce que les utilisateurs de PC ont l'habitude de voir ! Ca n'a l'air de rien, mais cela vous évitera de recevoir régulièrement des commentaires étonnés de vos correspondants sous Windows lorsque vous leur enverrez vos photos, du genre : « dis donc elles sont trop claires tes photos ! »